

Nastavenie iPhoneu dieťaťa.


Prísne prednastavené. Uvoľniš už len to, čo je na teba priveľa.

VOPRED DVE VECI

— iPhone dieťaťa je prihlásený detským účtom vášho Rodinného zdieľania (Nastavenia → Rodina).

— familydevice je nainštalované na oboch iPhoneoch (pozvánka cez TestFlight). Bluetooth a Wi-Fi sú zapnuté.

AKO TO VYZERÁ



PÄŤ KROKOV

- „Toto je môj iPhone“** IPHONE RODIČA
Otvor aplikáciu, ťukni na „Toto je môj iPhone“, zadaj svoje meno. Povoľ hlásenia – tak k tebe dorazia žiadosti tvojho dieťaťa.
- Čas pred obrazovkou a rodičovský PIN** IPHONE DIEŤAŤA
Otvor aplikáciu, „Toto je iPhone môjho dieťaťa“, meno dieťaťa. „Potvrdiť pomocou Apple ID rodiča“ dá aplikácii prístup k Času pred obrazovkou. Potom nastav 6-miestny rodičovský PIN, ktorý tvoje dieťa nepozná.
- Spárovať vedľa seba** OBA
iPhone rodiča: „Pridať iPhone dieťaťa“, ťukni na „Leov iPhone“. Oba iPhone zobrazia rovnaký 6-miestny kód – na oboch „Súhlasí“. Odteraz je všetko medzi vašimi iPhoneami end-to-end šifrované.
- Povolenia a ochrana** IPHONE DIEŤAŤA
Odpovedz na štyri žiadosti o povolenie (Poloha: „Vždy“). Potom nastav kód pre Čas pred obrazovkou (Nastavenia → Čas pred obrazovkou) a na svojom iPhone zapni „Žiadosť o kúpu“ (Nastavenia → Rodina → dieťa → Žiadosť o kúpu). Keď sú obe zaškrtnuté, „Dokončiť nastavenie“.
- Priradiť aplikácie, hotovo** IPHONE RODIČA
Ťukni na Lea, ťukni na „Sociálne siete“, „Vybrať aplikácie“, zaškrtni kategóriu „Sociálne siete“. To isté pre hry („Hry“) a video („Zábava“). Vráť iPhone dieťaťu.

— PLATÍ OKAMŽITE · BEZ TOHO, ABY SI ČOKOLVEK NASTAVOVAL

Nočný pokoj 21:00–07:00 celý iPhone okrem „Vždy povolené“

Škola po–pi 07:30–14:00 sociálne siete, hry a video zamknuté

Denné limity Sociálne siete 30 min · hry 45 min · video 45 min · celkovo 2 h – cez víkend 45 · 90 · 90 · 3 h

Blokované Reklama a sledovače, malvér a phishing, weby pre dospelých

Len s tebou Vymazať aplikáciu, inštalovať aplikácie, čas, kód zariadenia, Apple ID

Príliš prísne? Na tvojom iPhone: ťukni na Lea, ťukni na pravidlo, zmeň – dve ťuknutia. Tvoje dieťa ťukne na zamknutej obrazovke na „Požiadat o viac času“; ty povolíš priamo z hlásenia.